# RØDE Central、Wireless GO II、Wireless Single、Wireless ME 更新版本新增功能详解

更新日期: 2023.5.18

新增功能: RØDE Central 自检、开关机

Wireless GO II、Wireless Single 自检、开关机、发射器一键录音功能

Wireless ME 自检、开关机

RØDE Central 最新版本: 2.0.28

Wireless GO II、Wireless Single 最新版本: 2.4.6

Wireless ME 最新版本: 1.4.3

请注意: RØDE Central、Wireless GO II、Wireless Single 和 Wireless ME 均须为软硬 件最新版本才可进行上述操作

自检功能操作步骤(Wireless GO II、Wireless Single 和 Wireless ME)

针对 固件稳定性 、内存和设置 以及 按键功能 进行检测

Wireless GO II、Wireless Single 和 Wireless ME 操作相同 , 本文使用 Wireless GO II 做

为自检功能操作演示

× _	<	RØDE		¢
RODE Firmware v2.4.6	Settings   Wireless GO II 🖽			
		On     Fine     12 des     Split       Backlight     Gain Mode     Gain     Mode	Off Safety Channel Ø Button	
	Battery	27% Power Toggle	Ċ	
	Clock	Device Time: 2023年5月18日, 11:18	o	
	Diagnostics	Run a series of diagnostic tests 沅行白榆:剛計	Start Diagnostics	
	Firmware	Version 2.4.6 Your RØDE Wireless GO II is up-to-date.	后列目位	

第一步: 在 RØDE Central 设置中找到'自检' (Diagnostics),点击右侧的'启动自检' (Start

Diagnostics)

	K RØDE	0
RODE Since Wireless GO II FX Firmware v2.4.6	Settings   Wireless GO II RX	
		Cif Backlight Sacklight Sannel Ø Button
	This process will help you diagnose any issues with your devices quickly and easily.	
	device is functioning properly.	art Diagnostics
	I have all my devices ready 我已经准备好了	所有的设备

第二步:点击弹出窗口的蓝底白字项'我已准备好了全部设备'(I have all my devices ready)

	<	RØDE		٥
RODE Wireless GO II RX Firmware v2.4.6	Setti	ngs   Wireless GO II 📧		
			Off Backlight Safety Ø Button Charmel	
			0	
		Please disconnect all RØDE wireless devices from your computer 请断开所有无线设备与计算机的连接		
		Cancel		

第三步:断开计算机已连接的全部 RØDE 设备。

× _		o
	Connect one RX or TX unit to begin 连接一个RX或TX	
	Cancel	

第四步:连接一个 RX 或一个 TX,以便重新开始(本文使用 RX 连接进行展示)。

	o
Wireless GO II RX	
Cancel Begin 开始	

第五步:此时显示最新版本号,点击'开始'(Begin)。

	¢
Testing in Progress	
0 ¢	
Checking firmware integrity 正在自检	
Stop	

第六步: 此时显示'正在检测' (Testing in Progress) - '固件稳定性' (firmware integrity)。

× _		¢
	Testing in Progress	
	_ 0 🗢	
	Checking memory and settings	
	Stop	

第七步:此时显示'正在检测'(Testing in Progress-)'内存和设置'(memory and settings)。



第八步: 进行'按键测试'(Button Test) - '请按下并立即松开 RX 的电源按钮'(Please press and immediately release the **Power button** on your **RX**)。



第九步:进行'按键测试'(Button Test) - '请按下并立即松开 RX 的静音按钮'(Please press

and immediately release the  ${\rm Muter\ button}$  on your  ${\rm RX})$   $\ _{\circ}$ 

	0
	Button Test
RODE Please Pair B 请按	press and immediately release the utbon on your RX 「并立即松开RX上的配对按钮
Not Working?	Skip

第十步:进行'按键测试'(Button Test) - '请按下并立即松开 RX 的配对按钮'(Please press

and immediately release the  $\ensuremath{\textit{Pair button}}$  on your  $\ensuremath{\textit{RX}}\xspace$  .



第十一步:选择'连接另一个 RX 或 TX 继续测试'(Connect another RX or TX unit to continue testing), 重复步骤 4-11 进行设备检测;或选择'我已完成设备连接'(I have finished connecting my devices)进入下一步。

× _		٥
	No Issues Found	
	If you are experiencing issues, please contact RØDE Support.	
	Contact Support Close	

第十二步: 自检完成。发现问题请点击'联系售后支持'(Connect Support); 没有问题 请点击'关闭'(Close)。

## RØ DE Central (电脑端) 操作开关机功能详解 (Wireless GO II & Wireless ME)

Wireless GO II、Wireless Single 和 Wireless ME 操作相同 , 本文使用 Wireless ME 做为

RØDE Central(电脑端)操作开关机功能操作演示



开机: 在 RØDE Central (电脑端)中进入'设置' (Settings) 内找到'电池' (Battery)选项, 右侧图标显示为**蓝色**表示设备为**开机状态**。无论设备是否与电脑连接, 都将保持开机状态。

× C	<		RØDE	٥
Wireless ME RX Firmware v1.4.3	Settings   W	ireless ME 📧		
	RX 🕑 ((() Off ME Mic GainAssist ()	Merged Level LEDs	<b>123</b>	9223 <u>(j</u>
	Battery	100%	Power Toggle の 按钮灰	色为关机状态
	Diagnostics	Run a series of diagnostic test	ts Start Diagnostic	5
	Firmware	Version 1.4.3 Your RØDE Wireless ME is up-1	to-date.	

关机: 在 RØDE Central (电脑端)中进入'设置' (Settings)内找到'电池' (Battery)选项, 右侧图标显示为**灰色**表示设备为**关机状态**。无论设备是否与电脑连接,都将保持关机状态。

#### 请注意**:**

RØDE Central(手机端)已同步升级为最新版本,但不支持自检和开关机功能



#### 如下图所示

### 发射器(TX)一键录音功能操作步骤(Wireless GO II、Wireless Single)

Wireless GO II 和 Wireless Single 操作相同 , 本文使用 Wireless GO II 做为一键录音功 能操作演示

× •	<	RØDE	٥
RODE Firmware v2.4.6	Settings   W	Vireless GO II 📧	
	将录音模式设置)	沙Button Buttan Record Pad のButtan LEDs	
	Battery	y 🚺 65% Power Toggle O	
	Recording	Broadcast Quality (Uncompressed)	
		7+ hours remaining	
	Clock	< Device Time: 2023年5月18日, 13:03 の	
	Diagnostics	s Run a series of diagnostic tests Start Diagnostics	
	Firmware	e Version 2.4.6 Your RØDE Wireless GO II is up-to-date.	

第一步: 在 RØDE Central (电脑端及手机端均可)中进入'设置' (Settings),将'录音' (Record)设置为'按键' (Button)。



第二步:轻按一下发射器(TX)的开机键,当接收器屏幕上对应的发射器(TX)显示 REC 提示,即为**正在录音**;

再次轻按发射器(TX)的开机键,当接收器屏幕上对应的发射器(TX)REC 提示消失, 即为**停止录音**;

#### 请注意

即便发射器(TX)未与接收器或 RØDE Central 连接

轻按发射器(TX)的开机键

仍可使用板载录音功能开启或停止录音